



Verwenden von Routen

Mit dem Navigator IV können Sie bis zu 20 Routen erstellen, speichern, bearbeiten und weitergeben.

Erstellen von Routen

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Extras**) > **Routen** > **Neu**.
2. Tippen Sie auf **Neuen Startpunkt hinzufügen**.
3. Suchen Sie einen Ort, der als Startpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.
4. Tippen Sie auf **Neuen Endpunkt hinzufügen**.
5. Suchen Sie einen Ort, der als Endpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.
6. Tippen Sie auf , um der Route einen weiteren Ort hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um einen Ort zu entfernen.
7. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Route zu berechnen und sie auf der Karte anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Route zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Bearbeiten von Routen

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Extras**) > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.

4. Tippen Sie auf eine Option, um die Route zu bearbeiten:

- **Namen ändern:** Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- **Punkte hinzufügen/entfernen:** Fügen Sie der Route Punkte hinzu, oder entfernen Sie Punkte aus der Route.
- **Punkte manuell neu anordnen:** Ändern Sie die Reihenfolge der Punkte entlang der Route.
- **Punkte automatisch optimal anordnen:** Ordnen Sie die Punkte automatisch an.
- **Neu berechnen:** Ändern Sie die Routenpräferenz, sodass die Route nach kürzerer Zeit, kürzerer Strecke oder Luftlinie berechnet wird.
- **Entfernen:** Entfernen Sie diese Route.

Die Änderungen werden automatisch gespeichert, wenn Sie eine der Seiten für die Routenbearbeitung verlassen.

Weitergeben von Routen an andere Benutzer

Geben Sie gespeicherte Routen an andere Navigator IV-Benutzer mithilfe einer Speicherkarte oder einer drahtlosen Bluetooth-Verbindung weiter. Wählen Sie für den Zugriff auf importierte Routen die Option **Zieleingabe** > **Routen**.

Weitergeben von Routen mithilfe einer Speicherkarte

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie weitergeben möchten.
3. Tippen Sie auf **Tausch** > **Export** > **SD-Karte** > **OK**.
4. Wählen Sie die Route aus, die Sie weitergeben möchten, und tippen Sie auf **Export** > **OK**.
5. Entnehmen Sie die Speicherkarte, und legen Sie sie in den anderen Navigator IV ein.
6. Eine Meldung wird angezeigt. Tippen Sie auf **Ja**, um die weitergegebene Route zu importieren.
7. Tippen Sie auf **Routen**, und wählen Sie die Route aus, die Sie importieren möchten.
8. Tippen Sie auf **Import** > **OK**.

Weitergeben von Routen mithilfe von Bluetooth

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie weitergeben möchten.
3. Tippen Sie auf **Tausch** > **Export** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Eine Liste in der Nähe befindlicher Bluetooth-Geräte wird angezeigt. Wählen Sie den anderen Navigator IV aus, und tippen Sie auf **OK**.